

Терапия

Коффердам способ №1 Клампы с крыльями

№

Манипуляция

1 Выбрать способ постановки коффердама и количество зубов, которые нужно включить в изоляцию.

2 Выбрать клампы/ы под тип изоляции и группу зубов.

- С крыльями или без крыльев,

- Моляры, премоляры и фронт.

Клампы С КРЫЛЬЯМИ - платок одевается с клампом одновременно.

Клампы БЕЗ КРЫЛЬЕВ - Сначала кламп потом платок, используется РЕЖЕ (U67 и B4)

3 Накладываем платок на трафарет, смещая платок на 1 см в тот сегмент, в котором находится зуб. (Чтобы зуб располагался ближе к центру);

Отмечаем ручкой № зуба(ов) на трафарете. (На матовой стороне платка);

В верхнем левом углу отмечаем уголок 1 сегмента (обвести уголок) (Чтобы не перепутать расположение платка на рамке.);

Делаем отверстие дыроколом(Делаем отверстие дыроколом Если моляр, то большой иглой,Если премоляр и резцы маленькой иглой)

4 Спросить у пациента, одевали ли ему раньше коффердам ?

- Спросить раньше коффердам ?

- Сказать "Да, одевали" или "Нет, не одевали"

допустить ошибку

- "Нам нужна ваша помощь в работе что вы можете сделать?"

5 Обработать губы вазелином или метилурацилом.

"Обработка губ вазелином или метилурацилом"

- Если есть необходимость нанести анестезию

6 Предупредить пациента о том что сейчас будете одевать коффердам, и пациент может

- "Может быть неприятно, но это необходимо для того чтобы сделать зуб, такое"

Терапия

испытывать чувство давления на зубе

через время
- "Могут быть
пугайтесь с

- 7 Попросить открыть рот
- 8 Взять щипцы и установить кламп на зуб
- 9 Проверить кламп на устойчивость. Он должен стоять стабильно и фиксироваться в 4 точках соприкосновения клампа с зубом, кроме бринкеро (В4) (2 точки с вестибулярной стороны 2 с язычной).
- 10 Проверить пальцем на стабильность клампа. Потрогать плечо клампа. Если кламп подвижен нужно его перебазировать.
- 11 Снимаем платок с крыльев клампа маленькой гладилкой. Заправляем платок в контактные поверхности флоссом.
- 12 Натягиваем платок на рамку, сделав так, чтобы в нижних углах резервуар - место куда будет стекать вода.
- 13 Спросить: "Все хорошо?"
- 14 Полить водой из пюстера на зуб, для проверки подтекания воды
- 15 Перед тем, как снять коффердам нужно предупредить пациента чтобы рот не сразу закрывал (подготовить слюноотсос).

- Спросить у па
- Напомнить, ч

- "Сейчас мы з
нитью"
- Предупредит
приятно

Спросить "Поп
- Если да, то пр
прилегает к зу
- Если есть сом
зуб/платок жи

ОСОБЕННОСТИ

1. Во время препарирования периодически спрашивать пациента, попадает ли вода в рот.
2. Спросить про аллергию на цитрусы. У них большая вероятность аллергии на латекс и гель цитрусовый после чистки.

Уникальный ID ответа: #1336

Опубликовал: : Алексей Данилов

Последние обновление: 2025-03-21 12:53