Терапия

Коффердам способ №1 Кламп с крыльями

№	Манипуляция	
1	Выбрать способ постановки коффердама и количество зубов, которые нужно включить в изоляцию.	
2	Выбрать кламп/ы под тип изоляции и группу зубов. - С крыльями или без крыльев, - Моляры, премоляры и фронт. Клампы С КРЫЛЬЯМИ - платок одевается с клампом одновременно. Клампы БЕЗ КРЫЛЬЕВ - Сначала кламп потом платок, используется РЕЖЕ (U67 и B4)	
3	Накладываем платок на трафарет, смещая платок на 1 см в тот сегмент, в котором находится зуб. (Чтобы зуб располагался ближе к центру); Отмечаем ручкой № зуба(ов) на трафарете. (На матовой стороне платка); В верхнем левом углу отмечаем уголок 1 сегмента (обвести уголок) (Чтобы не перепутать расположение платка на рамке.); Делаем отверстие дыроколом(Делаем отверстие дыроколом Если моляр, то большой иглой,Если премоляр и резцы маленькой иглой)	
4	Спросить у пациента, одевали ли ему раньше коффердам ?	- Спросить раньше ко - Сказать " допустить - "Нам нуж работы что
5	Обработать губы вазелином или метилурацилом.	"Обработае под платко - Если есть рта нанест
6	Предупредить пациенты о том что сейчас будете одевать коффердам, и пациент может	- "Может б зуб, такое

(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-10-31 17:37

URL: https://edu.smileterritory.ru/content/123/334/ru/kofferdam-sposob-№1-klamp-s-kryl'ami.html

	испытывать чувство давления на зубе	через врем - "Могут бы пугайтесь
7	Попросить открыть рот	
8	Взять щипцы и установить кламп на зуб	
9	Проверить кламп на устойчивость. Он должен стоять стабильно и фиксироваться в 4 точках соприкосновения клампа с зубом, кроме бринкеров (В4) (2 точки с вестибулярной стороны 2 с язычной).	- Спросить у па - Напомнить, ч
10	Проверить пальцем на стабильность клампа. Потрогать плечо клампа. Если кламп подвижен нужно его перебазировать.	
11	Снимаем платок с крыльев клампа маленькой гладилкой. Заправляем платок в контактные поверхности флоссом.	- "Сейчас мы за нитью" - Предупредит приятно
12	Натягиваем платок на рамку, сделав так, чтобы в нижних углах резервуар - место куда будет стекать вода.	
13	Спросить: "Все хорошо?"	
14	Полить водой из пустера на зуб, для проверки подтекания воды	Спросить "Поп - Если да, то пр прилегает к зу - Если есть сом зуб/платок жи
15	Перед тем, как снять коффердам нужно предупредить пациента чтобы рот не сразу закрывал (подготовить слюноотсос).	

ОСОБЕННОСТИ

1. Во время препарирования переодически спрашивать пациента, попадает ли вода в рот.

2. Спросить про аллергию на цитрусы. У них большая вероятность аллергии на латекс и гель цитрусовый после чистки.

Уникальный ID ответа: #1336
Опубликовал: : Алексей Данилов
Последние обновление: 2025-03-21 12:53

(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-10-31 17:37
URL: https://edu.smileterritory.ru/content/123/334/ru/kofferdam-sposob-№1-klamp-s-kryl'ami.html