

Терапия

Коффердам способ №2 Кламп без крыльев (U67 и B4)

№

Манипуляция

1 Выбрать способ постановки коффердама и количество зубов, которые нужно включить в изоляцию.

2 Выбрать кламп/ы под тип изоляции и группу зубов.

- С крыльями или без крыльев,
- Моляры, премоляры и фронт.

Клампы С КРЫЛЬЯМИ - платок одевается с клампом одновременно.

Клампы БЕЗ КРЫЛЬЕВ - Сначала кламп потом платок, используется РЕЖЕ (U67 и B4)

3 Накладываем платок на трафарет, смещая платок на 1 см в тот сегмент, в котором находится зуб. (Чтобы зуб располагался ближе к центру);

Отмечаем ручкой № зуба(ов) на трафарете. (На матовой стороне платка);

В верхнем левом углу отмечаем уголок 1 сегмента (обвести уголок) (Чтобы не перепутать расположение платка на рамке.);

Делаем отверстие дыроколом(Если на зуб надевается кламп, то большой иглой,

Если на зуб кламп не надевается, то иглой меньше на один размер.)

4 Спросить у пациента, одевали ли ему раньше коффердам ?

- Спросить одевали ли коффердам?

- Сказать "Это можно допустить сложные случаи"

- "Нам нужно держать зуб в изоляции чтобы зуб был здоров"

"Обработаем зуб под платком"

- Если есть раны на деснах

5 Смазать губы вазелином/ метилурацилом

Терапия

- 6 Предупредить пациенты о том что сейчас будете одевать коффердам , и пациент может испытывать чувство давления на зубе
- 7 Берем флос и привязываем тело клампа.
(Фиксируем на палец или на рамку)
- 8 Попросить открыть рот
9 Взять щипцы и установить кламп на зуб.
10 Проверить кламп на устойчивость, если это кламп U67 он должен стоять стабильно и фиксироваться в 4 точках соприкосновения клампа с зубом, кроме бринкеров (2 точки с вестибулярной стороны 2 с язычной).
Если это B4 , должен плотно стоять на шейке зуба. Дуга клампа не должна быть смещена и закрывать препарируемый зуб, значит кламп стоит не плотно и может слететь во время приема.
- 11 Заправить платок за кламп гладилкой и флоссом.
- 12 Натягиваем платок верхнюю часть рамки затем на нижнюю.
- 13 Натягиваем платок на рамку, сделав так, чтобы в нижних углах резервуар куда будет стекать вода.
- 14 Спросить: "Все хорошо?"
- 15 Полить водой из пустера ну зуб, для проверки подтекания воды "Спросить ""Попадает вода в рот?"" , если да, то проверить где платок не плотно прилегает к зубу.
Если есть сомнения, пролить вокруг зуба на стуке зуб/платок жидким коффердамом. "
- 16 Перед тем, как снять коффердам нужно предупредить пациента чтобы рот не сразу
- рта нанести бо
- "Может быть
такое может бы
пройдет"
- "Могут быть
пугайтесь с зу
- Спросить у пацие
- Напомнить, что е
- Спросить "Попадает вода в рот?"
- Если да, то проверить где платок не плотно прилегает к зубу.
- Если есть сомнения, пролить вокруг зуба на стуке зуб/платок жидким коффердамом.

Терапия

закрывал (подготовить слюноотсос).

ОСОБЕННОСТИ

1. Во время препарирования переодически спрашивать пациента, попадает ли вода в рот
2. Спросить про аллергию на цитрусы. У них большая вероятность аллергии на латекс и гель цитрусовый после чистки

Уникальный ID ответа: #1337

Опубликовал: : Алексей Данилов

Последние обновление: 2025-03-21 13:50