

Терапия

Коффердам способ №2 Клампы без крыльев (U67 и B4)

- | № | Манипуляция | |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Выбрать способ постановки коффердама и количество зубов, которые нужно включить в изоляцию. | |
| 2 | Выбрать клампы/ы под тип изоляции и группу зубов. - С крыльями или без крыльев, - Моляры, премоляры и фронт. Клампы С КРЫЛЬЯМИ - платок одевается с клампом одновременно. Клампы БЕЗ КРЫЛЬЕВ - Сначала кламп потом платок, используется РЕЖЕ (U67 и B4) | |
| 3 | Накладываем платок на трафарет, смещая платок на 1 см в тот сегмент, в котором находится зуб. (Чтобы зуб располагался ближе к центру); Отмечаем ручкой № зуба(ов) на трафарете. (На матовой стороне платка); В верхнем левом углу отмечаем уголок 1 сегмента (обвести уголок) (Чтобы не перепутать расположение платка на рамке.); | |
| 4 | Спросить у пациента, одевали ли ему раньше коффердам ? | - Спросить одевали ли коффердам? - Сказать "Это допустить слюну" - "Нам нужно сделать коффердам чтобы зуб был изолирован" "Обрабатываем зуб под платком" - Если есть ранки |
| 5 | Смазать губы вазелином/ метилурацилом | |

Терапия

- 6 Предупредить пациенты о том что сейчас будете одевать коффердам , и пациент может испытывать чувство давления на зубе
- 7 Берем флос и привязываем тело клампа. (Фиксируем на палец или на рамку)
- 8 Попросить открыть рот
- 9 Взять щипцы и установить кламп на зуб.
- 10 Проверить кламп на устойчивость, если это кламп U67 он должен стоять стабильно и фиксироваться в 4 точка соприкосновения клампа с зубом, кроме бринкеров (2 точки с вестибулярной стороны 2 с язычной). Если это B4 , должен плотно стоять на шейке зуба. Дуга клампа не должна быть смещена и закрывать препарируемый зуб, значит кламп стоит не плотно и может слететь во время приема.
- 11 Заправить платок за кламп гладилкой и флоссом.
- 12 Натягиваем платок верхнюю часть рамки затем на нижнюю.
- 13 Натягиваем платок на рамку, сделав так, чтобы в нижних углах резервуар куда будет стекать вода.
- 14 Спросить: "Все хорошо?"
- 15 Полить водой из пюстера ну зуб, для проверки подтекания воды "Спросить ""Попадает вода в рот?"" , если да, то проверить где платок не плотно прилегает к зубу.
- Если есть сомнения, пролить вокруг зуба на стуче зуб/платок жидким коффердамом. "
- 16 Перед тем, как снять коффердам нужно предупредить пациента чтобы рот не сразу

рта нанести бо
- "Может быть
такое может б
пройдет"
- "Могут быть
пугайтесь с зу

- Спросить у пацие
- Напомнить, что ес

Спросить "Попадае
- Если да, то провер
к зубу.
- Если есть сомнени
зуб/платок жидким

Терапия

закрывал (подготовить слюноотсос).

ОСОБЕННОСТИ

1. Во время препарирования периодически спрашивать пациента, попадает ли вода в рот
2. Спросить про аллергию на цитрусы. У них большая вероятность аллергии на латекс и гель цитрусовый после чистки

Уникальный ID ответа: #1337

Опубликовал: : Алексей Данилов

Последние обновление: 2025-03-21 13:50