Терапия

Коффердам способ №2 Кламп без крыльев (U67 и B4)

№	Манипуляция	К
1	Выбрать способ постановки коффердама и количество зубов, которые нужно включить в изоляцию.	
2	Выбрать кламп/ы под тип изоляции и группу зубов. - С крыльями или без крыльев, - Моляры, премоляры и фронт. Клампы С КРЫЛЬЯМИ - платок одевается с клампом одновременно. Клампы БЕЗ КРЫЛЬЕВ - Сначала кламп потом платок, используется РЕЖЕ (U67 и B4)	
3	Накладываем платок на трафарет, смещая платок на 1 см в тот сегмент, в котором находится зуб. (Чтобы зуб располагался ближе к центру); Отмечаем ручкой № зуба(ов) на трафарете. (На матовой стороне платка); В верхнем левом углу отмечаем уголок 1 сегмента (обвести уголок) (Чтобы не перепутать расположение платка на рамке.); Делаем отверстие дыроколом(Если на зуб надевается кламп, то большой иглой, Если на зуб кламп не надевается, то иглой меньше на один размер.)	
4	Спросить у пациента, одевали ли ему раньше коффердам ?	- Спросить оде коффердам? - Сказать "Это допустить слю - "Нам нужно д чтобы зуб был
5	Смазать губы вазелином/ метилурацилом	"Обработаем под платком" - Если есть ра

(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-10-31 17:29

URL: https://edu.smileterritory.ru/content/123/335/ru/kofferdam-sposob-№2-klamp-bez-kryl'ev-u67-i-b4.html

		рта нанести бо
6	Предупредить пациенты о том что сейчас будете одевать коффердам , и пациент может испытывать чувство давления на зубе	- "Может быть такое может б пройдет" - "Могут быть пугайтесь с зу
7	Берем флос и привязываем тело клампа. (Фиксируем на палец или на рамку)	
8	Попросить открыть рот	
9	Взять щипцы и установить кламп на зуб.	
10	Проверить кламп на устойчивость, если это кламп U67 он должен стоять стабильно и фиксироваться в 4 точках соприкосновения клампа с зубом, кроме бринкеров (2 точки с вестибулярной стороны 2 с язычной). Если это B4 , должен плотно стоять на шейке зуба. Дуга клампа не должна быть смещена и закрывать препариуемый зуб, значит кламп стоит не плотно и может слететь во время приема.	- Спросить у пацие - Напомнить, что ес
11	Заправить платок за кламп гладилкой и флоссом.	
12	Натягиваем платок верхнюю часть рамки затем на нижнюю.	
13	Натягиваем платок на рамку, сделав так, чтобы в нижних углах резервуар куда будет стекать вода.	
14	Спросить: "Все хорошо?"	
15	Полить водой из пустера ну зуб, для проверки подтекания воды "Спросить ""Попадает вода в рот?"" , если да, то проверить где платок не плотно прилегает к зубу. Если есть сомнения, пролить вокруг зуба на стуке зуб/платок жидким коффердамом. "	Спросить "Попадае - Если да, то прове к зубу. - Если есть сомнен зуб/платок жидким
16	Перед тем, как снять коффердам нужно предупредить пациента чтобы рот не сразу	

(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-10-31 17:29

URL: https://edu.smileterritory.ru/content/123/335/ru/kofferdam-sposob-№2-klamp-bez-krylʻev-u67-i-b4.html

закрывал (подготовить слюноотсос).

ОСОБЕННОСТИ

1. Во время препарирования переодически спрашивать пациента, попадает ли вода в рот
2. Спросить про аллергию на цитрусы. У них большая вероятность аллергии на латекс и гель цитрусовый после чистки

Уникальный ID ответа: #1337
Опубликовал: : Алексей Данилов
Последние обновление: 2025-03-21 13:50

(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-10-31 17:29
URL: https://edu.smileterritory.ru/content/123/335/ru/kofferdam-sposob-№2-klamp-bez-krylʻev-u67-i-b4.html