Ортопедия. Виниры
3. Фиксация виниров

- **Этап 1. Подготовка к приему**

- Подготовить коробку для виниров, поставить на соседний стол или тумбочку.
- После того как усадили пациента в кресло, накрывает его салфеткой, надевает перчатки.

Материалы для работы:

- Набор ортопедический;
- Боры ортопедические;
- Коробка для виниров (верхний склад);
- Коффердам (платок, рамка, щипцы, дырокол, клампы);
- Флос;
- Оптрагейт;
- Вазелин;
- Скальпель хирургический 15С, ручка для скальпеля;
- Насадка и ключ для скайлера;
- Серая резинка для прямого наконечника.



(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-10-31 16:44
URL: https://edu.smileterritory.ru/content/92/164/ru/3-fiksacia-vinirov.html

- **Этап 2. Обработка и примерка виниров**

Врач	Ассистент	
Снимает временные коронки, чистит и подготавливает зубы к примерке.	На стол (тумбочку) выкладывает виниры. Подготавливает ультразвук для очистки зубов от временного цемента. Наливает в крышку спирт и окунает туда каждый винир (либо протирает ватой). Достает хлоргексидин гель. Открывает оптрагейт, по команде врача надевает его пациенту. На каждый винир наносится небольшое количество хлоргексидин геля и передаются врачу. По просьбе врача подает боры ортопедические для корректировки виниров.	Обязательн вазелином.

- **Этап 3. Протокол коффердам**

Уточнить у врача какие клампы необходимы.

- **Этап 4. Подготовка винира к фиксации**

Врач	Ассистент
	После примерки виниры опускает в спирт на 3 мин. Протравливает винир плавиковой кислотой 4,5% в течение 20 сек и втирает кислоту брашем, затем смывает водой из пустера. Пустером не сушит, только естественным путем. Протравливает ортофосфорной кислотой в течении 30 сек втирает кислоту брашем и смывает водой. После протравливания обмакивает в спирте в течении 60 секунд. Сушит, наносим Silan и оставляем сушиться на 90 сек.

(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-10-31 16:44
URL: https://edu.smileterritory.ru/content/92/164/ru/3-fiksacia-vinirov.html

Ортопедия. Виниры

- **Этап 5. Подготовка зуба к фиксации**

Врач	Ассистент	
	По требованию подает врачу пескоструйный аппарат. После того как врач отпесочил зуб подает ортофосфорную кислоту. После 30сек собирает все пылесосом.	
	Подает адгезив на браше.	Если это нужно. Ес сначала просушива адгезив, отсвечива

- **Этап 6. Фиксация виниров**

Врач	Ассистент	
	Готовит хирургический скальпель, заряжает его. Готовит цемент NX3 или Total Cem или MaxCem.	
	На винир наносит адгезив и сушит.	Если это второй ком
Фиксирует винир.	Передает врачу, врач вносит в винир цемент и фиксирует.	
Убирает лишний цемент.	По команде врача отсвечивает 5 сек и подает скальпель и флосс. После того как врач убрал лишний цемент, отсвечивает 20 сек.	
При необходимости производит коррекцию.	Готовит ортопедические боры и резинку для прямого наконечника.	

- **Этап 7. Последовательность действий после работы**

После того как врач зафиксировал виниры и снял коффердам, ассистент предлагает водой, снимает салфетку, предлагает подойти к раковине с зеркалом и умыться, и врачу.
Относит гипсовые модели в техническую лабораторию и кладёт их в лоток для приём

Ортопедия. Виниры

Опубликовал: : Алексей Данилов
Последние обновление: 2024-12-11 16:53

(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-10-31 16:44
URL: https://edu.smileterritory.ru/content/92/164/ru/3-fiksacia-vinirov.html