

Хирургия. Имплантация. Базовая версия

Операция Имплантация

Во время погружения имплантата в кость, нужно предупреждать пациента, что могут быть звуки, их не пугаться.

1 Этап: Подготовка кабинета к операции

Материалы для работы:

- 3 Стерильные салфетки;
- 2 Стерильных халата;
- Стерильные перчатки для врача и ассистентов;
- 3 Шапочки;
- Хирургический набор (у ФСА и БЕФ свой);
- Имплантационный набор (уточнить у врача какой);
- Наконечник для физиодиспенсера;
- Бетадин, фурацилин, спирт;
- Анестезия (уточнить у врача какая), иглы средние и короткие;
- Эндолинейка;
- Шовный материал;
- Лезвие 15С;
- Иглодержатель Кмиз и ножницы;
- Пародонтологический зонд;
- Стойка для физ. раствора;
- Физ. раствор;
- Система для физ. раствора и физиодиспенсера (отличается у разных фирм);
- Марлевые шарики;
- Оптрагейт;
- Пустой стерильный лоток;
- Стерильный слюноотсос, стерильный пылесос;
- Бокс А-PRF (отжимную пластину из бокса), чашечка для кости;
- Чемодан для крови (А-PRF).

Хирургия. Имплантация. Базовая версия

Действия ассистента:

1. Протирает тумбочку Алмадезом.
2. Накрывает тумбочку стерильной салфеткой и прикрывает край (там стерильная зона).
3. Протирает физиодиспенсер Алмадезом и ставит его в правый угол тумбочки.
4. Подключает физиодиспенсер в сеть, переходник для наконечника кладе под стерильную салфетку где стерильная зона. Заглушку от наконечника положить в первый ящик. Не терять!!!
5. Ставит стойку с физ.раствором и подсоединяет систему к физиодиспенсеру.
6. На физиодиспенсере включает режим «б» и проверяет воду.
7. В левый угол тумбочки ставит бетадин, разведенный фурацилин в стаканчике и спирт в стаканчике.
8. Рядом кладет анестезию (уточнить у врача какую) и карпульные иглы (среднюю и короткую).
9. Эндолинейку на палец, Иглодержатель Кмиз и ножницы Кмиз.
10. На накрытую часть тумбочки, сверху стерильной зоны положить имплантационный набор и пустой лоток.

Хирургия. Имплантация. Базовая версия

Действия ассистента:

1. Убирает с установки экран, салфетки, зеркало с подложки.
2. Накрывает на подложку стерильную салфетку, так, чтобы верхний край закрывал подложку.
3. Вскрывает хирургический набор и кладет на подложку (у ФСА свой набор с золотыми концами у инструментов)
4. Так же на подложку кладет 2 скальпеля 15С, шовный материал (уточнить у врача какой), марлевые шарики.

Включить бактерицидную лампу, выключить свет на 15 минут.

2 Этап: Обработка пациента. Подготовка врача к операции

Обработка пациента

Врач

1. Врач моет руки, обрабатывает их Алмадезом, надевает перчатки.
2. После того как ассистент обработал пациента, делает анестезию.

Ассистент

1. Моет руки, обрабатывает их Алмадезом и надевает перчатки. По требов давление у
2. Усаживает пациента, надевает на него шапочку и накрывает его стерильной салфеткой.
3. Берет 3 марлевых шарика смачивает их в фурацилине и обрабатывает носогубный треугольник с каждой стороны новым шариком, над верхней губой и

Хирургия. Имплантация. Базовая версия

подбородок.

4. Затем шариком со спиртом (предупредить пациента, что будет протирать спиртом, чтобы не было резкого запаха) и сушит воздухом из пюстера.

Подготовка врача к операции

Врач

Ассистент

1. Когда врач делает анестезию, ассистент надевает шапочку себе и готовит все для врача.
2. Надевает на врача шапочку, стерильный халат, помогает надеть стерильные перчатки.
3. Затем ассистент одевается сам.

3 Этап: Операция

Врач

Ассистент

1. Обрабатывает ротовую полость пациента Бетадином.
2. Если операция одномоментная, то сначала удаляется зуб, затем врач разрабатывает лунку для имплантата.
3. Если операция без удаления, то берет скальпель и производит разрез, затем распатером отделяет слизистую от кости.
4. После того как отделил слизистую, начинает разрабатывать лунку для импланта.
5. После того как разработана лунка врач вводит в нее имплантат, а затем закручивает заглушку, либо формирователь десны.
6. По необходимости закладывает кость.

1. Смачивает марлевый шарик Бетадином и аккуратно подает врачу (йодный раствор окрашивает вещи).
2. Затем по требованию врача открывает оптрагейт и подает.
3. Открывает весь стерильный материал, ставит наконечник, проверяет воду.
4. Надевает скальпель на ручку скальпеля и подает врачу.
5. После того как врач сделал надрез подает ему распатер.
6. По требованию врача держит щеку, губу, слизистую.
7. Марлевыми шариками собирает кровь, слюноотсосом убирает воду и слюну.
8. После того как врач просверлил лунку для имплантата, уточнить номер

1. В ру...
- дол...
- пин...
2. Сле...
- опе...
- все...
- вид...
3. Сле...
- све...
- нап...
- пол...
4. По...
- буд...
- асс...
- он з...
5. Уто...
- у вр...
- ном...
- ска...
- имп...
- его...
6. Нак...
- ост...
- кор...

Хирургия. Имплантация. Базовая версия

имплантата, вскрыть его над лотком.

9. После того как врач поставил имплантант подает ему Пингвин, затем подает ему заглушку, либо формироваватель (по требованию врача)

фор
был
кла
пос
отн
7. Есл
на в
ста
слю
нак
Так
пря

**После н
слюноотс
области о**

4 Этап: Наложение швов на мягкие ткани

Врач

1. Ушивает десну, по необходимости закладывает мембрану.
2. Прижигает нитки.
3. По необходимости закладывает Альванес пасту и обрабатывает Метрогил дента.

Ассистент

1. Вскрывает шовный материал, подает иглодержатель и берет ножницы в руки.
2. В тот момент, когда врач шьет, асс сушит, собирает слюну.
3. Перехватывает иглу у врача и передает ему (по просьбе врача).
4. Обрезает нитку.
5. После того как закончили зашивать по требованию подается гутакат.
6. По необходимости подает Альванес-пасту и Метрогил дента и снять оптрагейт.
7. После операции проводить пациента сделать КТ либо рентгеновский снимок.

1. Гута
случ
мон
ульт
буд
гута
2. По т
при
опер
3. Если
лиц
мар
смо
или
4. По т
при
имп.

После того как закончилась операция:

1. Ассистент снимает наконечник и ставит его в стаканчик со спиртом.
2. Ставит все фрезы из имплантационного набора по своим местам.
3. Налить в стаканчик демирализованную воду и прогнать через систему.
4. Снять систему и продуть ее пустером, чтобы вышла вся вода и отнести в ЦСО.
5. Убрать кабинет после операции.
6. Последующие действия выполняет санитарка ЦСО (если до 20.00):
Вымыть имплантационный набор, упаковать, подписать (ФИО Врача,

страница 5 / 6

Хирургия. Имплантация. Базовая версия

ФИО Ассистента, ДАТА).

7. Продуть наконечник, упаковать и отправить в автоклав.
8. Систему от физ. раствора обработать Алмадезом и упаковать.

Обработка имплантационного наконечника для австрийского физиодиспенсера после операции

1. Обработать наконечник дез.средством методом протирания.
2. Наконечник разборный, состоит из трех частей (две наружные-корпус, одна внутренняя-вал).
3. На наконечнике отметки напротив друг друга (треугольник и круг).
4. Крутящим движением противоположно друг другу до щелчка разъединить детали в противоположных направлениях. Вынуть вал (редуктор).
5. Взять многофункциональную смазку для наконечников для ручной обработки.
6. Промыть головку наконечника спреем для смазки и промывки в течение 5 секунд, затем провести с внутренним валом.
7. Удалить масло с наружных частей наконечника ветошью.
8. В обратном порядке аккуратно собрать наконечник: В головку вставить внутреннюю часть с пазами до плотного прилегания.
9. Сомкнуть оставшуюся часть корпуса наконечника с головкой. Зафиксировать наконечник, если треугольник и круг на корпусе наконечника были напротив друг друга.
10. Обработать наконечник дез.средством методом протирания.
11. Установить наконечник в продувочную машинку. Обработать по стандарту (инструкция).
12. Обработать наконечник дез.средством методом протирания.
13. Заpackовать в крафт-ламинат-бумагу.
14. Отправить в стерилизацию.

Уникальный ID ответа: #1187

Опубликовал: : Алексей Данилов

Последние обновление: 2025-01-15 16:42