

Ортопедия. Съемный протез

Съемный протез.

2. Индивидуальная ложка

1 Этап: Подготовка к приему

Ассистент подготавливает Bisico Function, ставит на тумбочку и Спидекс корректирующий. Готовит нитриловые перчатки.

После того как усадил пациента в кресло, накрыл его салфеткой, надевает перчатки, какие ложки нужны.

2 Этап: Определение краев ложки

Материалы для работы:

1. Шпатель;
2. Блокнот;
3. Набор Bisico Function;
4. Спидекс активатор, корректирующий;
5. Фрезы для прямого наконечника;
6. Марлевые шарики.



С материалом Bisico работаем только в нитриловых перчатках.

Ортопедия. Съемный протез



Врач

Врач корректирует и припасовывает индивидуальную ложку в полости рта пациента.

Врач либо сам, либо просит ассистента, обработать края ложки адгезивом, который идет в наборе и подсушивает.

Врач осушает ротовую полость при помощи слюноотсоса, пюстера и марлевых шариков. Врач наносит материал по границе ложки и погружает ложку в ротовую полость.

Ассистент

1. Готовит фрезы для протеза
2. Готовит набор Bisico F (в наборе должно быть: 2 банки адгезивом, внутри дозатора и шприц).

Забирает с технической лаборатории ложку и приносит в кабинет. Ложка от обычной отличается тем, что она непосредственно техник индивидуальна пациента. Изготавливается из отверждающей пластмассы и фиксируется марлевым шариком, смоченным в спирте. Подать доктору необходимую ложку.

После коррекции обработать ложку марлевым шариком, смоченным в спирте.

Ассистент набирает материал в шприц в количестве 1:1, предварительно (вытащить из него поршень). Ассистент замешивает до однородности и погружает материал в шприц. (Для удобства скатывает материал в шприц, так его легче выдавить). Ассистент отдает шприц врачу. Засекает время.

Ортопедия. Съемный протез



Врач

Врач извлекает слепок, сушит и отдает ассистенту.

Убирает слюну и сушит, затем погружает ложку в ротовую полость.

3 Этап: Последовательность действий после работы

После того как врач снял слепки, ассистент предлагает пациенту сполоснуть рот в раковине, предлагает подойти к раковине с зеркалом и умыться, и пересаживает на стул к врачу. После того как ассистент полностью убрался в кабинете, отнес инструменты в ЦСО и вымыл их. Промывает слепки под проточной водой, затем орашает Алмадезом на 15 минут, складывает в пакет для слепков.

Берет технический лист, уточняет у врача дату следующего приема и в графе «Прикуриваем» обводим в кружок.

Забирает работу и относит в техническую, кладет в лоток для приема работ ЗТЛ.

Ассистент

1. Готовит Спидекс активатор;
2. Блокнот;
3. Шпатель.

В то время как материал наливаем корректирующий и зависит от размера ложки, сколько, лучше уточнить у врача. По команде врача замешиваем в ложку (либо врач погружает ложку в ложку) в течение 1-2 минуты.

Ортопедия. Съемный протез

Уникальный ID ответа: #1175

Опубликовал: : Алексей Данилов

Последние обновление: 2024-12-13 13:32