

# Терапия. Эндодонтия

## Эндодонтия

- **Этап 1. Подготовка к поиску и раскрытию полости зуба**

Материалы для работы:

- Лоток с инструментами;
- Боры терапевтические;
- Коффердам обязателен;
- Пинцет с золотыми щечками;
- Клинштейн с ручными и машинными файлами;
- Ручные файлы (К и Н файлы, размеры от 15 до 25);
- Profile (от 15.04 до 30.04, 25.06 – 35.06);
- 2 эндошприца: один с ЭДТА, второй помечен черным с белодезом, 3 шприц пустой для аспирации;
- Эндомотор;
- Эндолинейка 2 шт.;
- Ультразвуковые насадки, для снятия зубных отложений и эндоактиватор.

По требованию: эндонасадки для перелечивания.

### Врач

Подготавливает кресло для рабочего процесса.

Указывает анестетик и размер иглы.

### Ассистент

В это время ассистент готовит принадлежности из стерилизованной рабочей зоны.

Подготавливает анестезию (короткая, средняя, длинная). СЛЮНООТСОС подготавливается с коффердамом и без. При установке слюноотсоса обрезается край рабочей частью эвакуатора. При препарировании и при ирригации. Либо вставляется трубка с

# Терапия. Эндодонтия

Проводит анестезию.

эвакуации.

Готовит клинштейн (пред белодезом) по просьбе вра файлы от 8 до 20 номера, п на предмет дефектов.

Собирает 3 эндошприца перелечивание, то возмож жидким ЭДТА, и проверя нажав на поршень, 1 шприц. На поршневой части сле маркером. ЗАКРАСИТЬ п поршня для белодеза, и шприц с ЭДТА.

При требовании эндошприц плоскую часть наносится раствора, который находи шприцы на стол, рядом с ло Подготовить Мориту (эндом 2. Подготовить Пас файл и и от 25.06 до 40.06, но не р упаковки.

Ставит изоляцию (коффердам)

Протокол Коффердам.

Берет длинную эндодонтич и ключ от него, и устанавли

Препарирование зуба

# Терапия. Эндодонтия

## Врач

## Ассистент

Препарирует полость.

Подает нужный бор (тонкий шар на длинной ножке).

Собирает воду с помощью слюноотсоса.

Подает д  
зеркало д

### • Этап 2. Прохождение каналов

•

## Врач

## Ассистент

Вносит нужный файл в канал.

При начале эндо работы, требуемый файл подается в клинштейне.

Измеряет длину канала с помощью эндолинейки.

Поместить загубник под коффердам на требуемую сторону.

Противопо  
зуба, котор

В тот момент, когда доктор вносит файл в корневой канал, по команде ассистент зацепляет апекслокатор на файл, для измерения длины.

Подает доктору пинцет, для отодвигания стоппера.

Для того,  
длину кана

Файл извлекается из корневого канала.

Подает клинштейн чтобы поместить файл в него.

Далее подается требуемый файл с длиной, указанной доктором.

НЕ БОЛЬШ  
вниматель

Препарирование зуба, создание доступа к устьям, обработка корневых каналов.

По команде врача производится постоянные эвакуации при промывании каналов, пополнение шприцов, замена файлов на эндомоторе с отодвиганием стопперов на указанную длину.

В процессе лечения может потребоваться рентген, который при работе в коффердаме врач складывает рамку, ассистент сразу же эвакуирует слюну накопившуюся в полости рта, далее снимает нагрудник и помогает пациенту встать.

### • Этап 3. Пломбировка каналов

- Лоток с инструментами;
- Боры терапевтические;
- Пинцет с золотыми щечками;
- Клинштейн с ручными и машинными файлами;
- Ручные файлы (К и Н файлы, размеры от 15 до 25);
- Profile (от 15.04 до 30.04);
- 2 эндошприца: один с ЭДТА, второй(помечен маркером) с белодезом;
- Эндомотор;
- Бумажные штифты;
- Гуттаперчивые штифты;
- Selapex, Endomethasone;
- Кальцетин.

## Временное пломбирование каналов

Врач		Ассистент	
Сушит каналы бумажными штифтами.	Подает бумажные штифты требуемого врачом размера. Будьте внимательны. Находит каналонаполнитель с красной маркировкой. (Устанавливает 9000 об/мин.). Берет блокнот, материал Кальцетин. Замешивает на воде из пустера или белодезе, или хлоргексидине (по требованию врача). Замешивается до сметанообразной консистенции.	КАЛЬЦЕТИН ТОЛЬКО ЗАМЕШИВАТЬ ТАКИМ ОБРАЗОМ	
Вносит на каналонаполнителе Кальцетин в каналы.	Пока врач вносит материал ассистент готовит временную пломбу парасепт.		
Вносит временную пломбу.	Готовит щипцы для снятия коффердама.		

## Постоянное пломбирование (латеральная компакция)

Врач		Ассистент	
Сушит каналы бумажными штифтами.	Подает бумажные штифты требуемого врачом размера.		
Вносит гуттаперчу в канал.	Берет гуттаперчу требуемой размерности, отмечает с помощью линейки длину и делает насечку, проводит калибровку с помощью линейки и отдает доктору. Идет на рентген. После рентген контроля берет		

# Терапия. Эндодонтия

блокнот, Selapex(Endomethasone) и выдавливают небольшую горошину материала на блокнот. Замешивают до получения пасты одного цвета. Наготове должен быть спредер на размер меньше последнего файла (красная маркировка) и гуттаперча. Готовит гуттакат.

Вносит гуттаперчу с пастой в каналы. Спредером проводит компакцию гуттаперчи, вносит дополнительные штифты. Обжигает кончики гуттаперчи.

Врач у  
холодным  
красный  
Дополните  
красный -

## • Этап 4. Постановка временной пломбы

Материал для работы:

- Лоток с инструментами;
- Боры терапевтические;
- Пинцет с золотыми щечками;
- Парасепт;
- Фум лента.

### Врач

Ватным шариком смоченным спиртом убирает излишки пломбировочного материала.  
Вносит фум-ленту на дно полости.  
Вносит временную пломбу в полость.

### Ассистент

Готовит ватный шарик, смоченный в спирте.  
Готовит временную пломбу Гуттакат.

Уникальный ID ответа: #1160

Опубликовал: : Алексей Данилов

Последнее обновление: 2025-01-15 15:32